

Installation

Ce chapitre décrit la mise en place de MasterLadder sur votre serveur.

1. Fichiers

1. Téléchargez `MasterLadder-vX.Y.Z.zip`.
2. Décompressez le dossier `MasterLadder` dans votre dossier `resources/` (par exemple `resources/[mastermods]/MasterLadder`).

⚠ Ne renommez pas les fichiers à l'intérieur du dossier.

2. server.cfg

```
ensure ox_target          # si vous utilisez un target
ensure votre-vehicule-epan # la ressource qui stream le véhicule et les props
ensure MasterLadder
```

3. MasterKey

Créez votre clé gratuite sur ressources.mastermods.dev/CreerMasterKey.php, puis renseignez-la à **un seul de ces deux endroits** :

- dans `server.cfg` (recommandé, prioritaire) :

```
set mastermods_key "MM-XXXXXXX"
```

- ou dans `config/config.lua` :

```
Config.MasterModsKey = "MM-XXXXXXX"
```

Au démarrage, la console serveur affiche `Licence MasterMods validée pour : <nom du serveur>`. La clé est vérifiée toutes les 30 minutes.

⚠ Une même MasterKey peut servir sur **3 serveurs différents maximum par 24 h**. Au-delà, elle est bloquée 1 jour.

En cas de problème, voir [En cas d'erreur](#).

4. Configuration

- `config/config.lua` : framework, permissions, interface, touches, vitesses, sons... voir [Configuration générale](#).
- `config/ladders.lua` : vos véhicules à échelle (props, butées, extras, places)... voir [Configuration des échelles](#).

5. Administration (optionnel)

Pour autoriser vos administrateurs à utiliser `/mladmin` :

```
add_ace group.admin command.mladmin allow
```

Mise à jour

Remplacez tout le dossier **sauf** `config/config.lua` et `config/ladders.lua`, puis comparez-les avec ceux de la nouvelle version : les nouvelles options sont listées dans les [Journaux des changements](#). Une option absente de votre config prend sa valeur par défaut.

Revision #1

Created 2026-10-18 08:13:56 UTC by Raph

Updated 2026-10-18 08:14:19 UTC by Raph